


Konfigurationsanleitung zur Einrichtung des MDCC E-Mail-Accounts unter Android (Version 4.3)


1. E-Mail öffnen



- 1 Um auf Ihrem Android Gerät Ihren MDCC Mail-Account zu konfigurieren, öffnen Sie bitte die App „E-Mail“.


Hinweis: Sofern Ihnen diese App nicht angezeigt wird, öffnen Sie zuerst „Einstellungen“. Tippen Sie hier anschließend auf „Konto hinzufügen“ > E-Mail.

2. E-Mail einrichten



- 1 Geben Sie Ihre MDCC E-Mail Adresse und das zugehörige Passwort ein.
- 2 Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

3. E-Mail-Konto hinzufügen



- 1 Wählen Sie die gewünschte Kontoart aus **POP3-Konto** oder **IMAP-Konto**.

4. Eingehende Servereinstellungen

4.1. Konto-Typ IMAP



- 1 **Benutzername** („Kundennummer“-001) und **Password** entnehmen Sie bitte Ihrem Zugangsdatenblatt.
- 2 Bei IMAP-Server tragen Sie bitte „**mail.mdcc-fun.de**“ ein.
- 3 Bei Sicherheitstyp wählen Sie bitte „**SSL**“.
- 4 Bei Port tragen Sie bitte „**993**“ ein.
- 5 Tippen Sie auf „Weiter“. Ihre Angaben werden nun überprüft. Sofern eine Fehlermeldung erscheint, tippen Sie auf „OK“ und überprüfen Sie Ihre Angaben.

4.2. Konto-Typ POP3

Eingehende Servereinstellungen

E-Mail-Adresse
Max.Mustermann@mdcc-fun.de

Benutzername
Kundennummer-001

Passwort **1**
.....

POP3-Server **2**
mail.mdcc-fun.de

Sicherheitstyp **3**
SSL

Port **4**
995

E-Mail von Server löschen
Niemals

OK **5**

- 1** **Benutzername** („Kundennummer“-001) und **Passwort** entnehmen Sie bitte Ihrem Zugangsdatenblatt.
- 2** Bei POP3-Server tragen Sie bitte „**mail.mdcc-fun.de**“ ein.
- 3** Bei Sicherheitstyp wählen Sie bitte „**SSL**“.
- 4** Bei Port tragen Sie bitte „**995**“ ein.
- 5** Tippen Sie auf „Weiter“ Ihre Angaben werden nun überprüft. Sofern eine Fehlermeldung erscheint, tippen Sie auf „**OK**“ und überprüfen Sie Ihre Angaben.

5. Server für ausgehende E-Mails

Ausgehende Servereinstellungen

SMTP-Server
mail.mdcc-fun.de 1

Sicherheitstyp
TLS 2

Port
587 3

Anmelden erfordern

Benutzername
Kundennummer-001

Passwort
..... 4

Weiter 5

- 1 Bei SMTP-Server tragen Sie bitte „**mail.mdcc-fun.de**“ ein.
- 2 Bei Sicherheitstyp wählen Sie bitte „**TLS**“.
- 3 Bei Port tragen Sie bitte „**587**“ ein.
- 4 **Benutzername** („Kundennummer“-001) und **Passwort** entnehmen Sie bitte Ihrem Zugangsdatenblatt.
- 5 Tippen Sie auf „Weiter“ Ihre Angaben werden nun überprüft. Sofern eine Fehlermeldung erscheint, tippen Sie auf „**Weiter**“ und überprüfen Sie Ihre Angaben.

6. Kontooptionen

Kontooptionen

Abrufeinstellungen
Alle 15 Minuten

Spitzenzeit
Alle 15 Minuten

E-Mail synchronisieren

Benachrichtigen bei Eingang von E-Mails

Weiter

Wählen Sie auf der folgenden Seite aus, in welchem **Zeit-Intervall** Ihre E-Mails abgeholt werden sollen. Aktivieren Sie die zwei Optionen wie „**E-Mail synchronisieren**“ und „**Benachrichtigungen bei E-Mail-Eingang**“ sofern gewünscht.

7. E-Mail einrichten

Nun können Sie Ihr Konto benennen (dient als Anzeige in der Kontenliste). Geben Sie bei „Ihr Name“ Ihren Namen so ein, wie dieser bei ausgehenden E-Mails angezeigt werden soll.

Tippen Sie abschließend auf „OK“, um die Einrichtung abzuschließen.

8. Serverdaten (Zusammenfassung)

Konto-Typ	Serveradresse	Sicherheitstyp	Port
POP3 (Posteingang)	mail.mdcc-fun.de	SSL	995
IMAP (Posteingang)	mail.mdcc-fun.de	SSL	993
SMTP (Postausgang)	mail.mdcc-fun.de	TLS	587

Die Konfiguration ist abgeschlossen.
Sie können jetzt E-Mails empfangen und versenden.