


## Konfigurationsanleitung zur Einrichtung des MDCC E-Mail-Accounts unter Outlook 2013

(gilt auch für Outlook 2007 und 2010, verwendete Bilder unterscheiden sich nur in Details)

### 1. Outlook öffnen

---



- 1 Öffnen Sie das Programm „Outlook 2013“.

### 2. Einstellungen öffnen


---



- 1 Wählen Sie den Menüpunkt „Datei“.

## E-Mail-Zugriff – Outlook

### 3. Konto hinzufügen



1 Klicken Sie auf „**Informationen**“.

2 Wählen Sie „**Konto hinzufügen**“ aus.

In **Outlook 2007** finden Sie „**Konto hinzufügen**“ nicht im Menü "Datei", sondern im Menü "Extras" – „Kontoeinstellungen“.

## E-Mail-Zugriff – Outlook

### 4. Manuelle Konfiguration

Konto hinzufügen

**Konto automatisch einrichten**  
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:   
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:   
Kennwort erneut eingeben:   
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdiensteanbieter erhalten haben.


Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

- 1 Wählen Sie „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“.
- 2 Klicken Sie auf „Weiter“.

## E-Mail-Zugriff – Outlook

### 5. Übertragungsprotokoll



- 1 Wählen Sie „POP oder IMAP“ aus
- 2 Anschließend auf „Weiter“ klicken.


## E-Mail-Zugriff – Outlook

### 6. Informationen eintragen

- 1 Benutzerinformationen**  
Ihr Name: frei wählbar  
E-Mail Adresse: Ihre vollständige MDCC E-Mail-Adresse
- 2 Serverinformationen**  
Kontotyp: „POP3“ oder „IMAP“  
Posteingangsserver: „mail.mdcc-fun.de“  
Postausgangsserver: „mail.mdcc-fun.de“
- 3 Anmeldeinformationen**  
Benutzername (Ihre Kundennummer-001) und Kennwort entnehmen Sie bitte Ihrem Zugangsdatenblatt.
- 4 Klicken Sie anschließend auf „Weitere Einstellungen“.**

## E-Mail-Zugriff – Outlook


### 7. Postausgangsserver



- 1 „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“: **Haken setzen.**
- 2 „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“: **Punkt setzen.**

## 8. Servereinstellungen

### 8.1. Übertragungsprotokoll POP3



1 Öffnen Sie den Reiter „Erweitert“.

2 Bitte tragen Sie folgende Werte ein:

Posteingangsserver (POP3): „995“  
„Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)“: **Haken setzen**

Postausgangsserver (SMTP): „587“  
„Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp.“: „TLS“


3 Schließen Sie den Vorgang mit „OK“ ab.

Anschließend beenden Sie den Vorgang mit Klicken auf „Weiter“ und „Fertigstellen“.

Die Konfiguration ist abgeschlossen.  
Sie können jetzt E-Mails empfangen und versenden.

## E-Mail-Zugriff – Outlook

### 8.2. Übertragungsprotokoll IMAP



1 Öffnen Sie den Reiter „Erweitert“.

2 Bitte tragen Sie folgende Werte ein:

Posteingangsserver (IMAP): „993“.

„Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp“: „SSL“.

Postausgangsserver (SMTP): „587“.

„Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp“: „TLS“.

3 Schließen Sie den Vorgang mit „OK“ ab.

Anschließend beenden Sie den Vorgang mit Klicken auf „Weiter“ und „Fertigstellen“.

Die Konfiguration ist abgeschlossen.  
Sie können jetzt E-Mails empfangen und versenden.