

ANLEITUNG ZUR UMSTELLUNG DES MDCC E-MAIL-KONTOS AUF VERSCHLÜSSELUNG UNTER WINDOWS 10 MAIL

Stand: 02.11.2020

MDCC Magdeburg-City-Com GmbH Weitlingstraße 22 39104 Magdeburg Amtsgericht: Stendal HRB 110440 Seite 1 von 6

Tel.: 0391/ 587 4444 Fax: 0391/ 587 4001 E-Mail: service@mdcc.de



1. Mail öffnen



Stand: 02.11.2020

Seite 2 von 6



2. Kontoeinstellungen öffnen

Posteingang – Mdcc-fun				
≡	@mdcc-fun.de	unter "Konten"		
+ Neue E-Mail	Auf Startseite anheften	Rechtsklick auf ihr Konto und wählen "Kontoeinstellungen".		
	Benachrichtigungen deaktivieren			
୍ନ Konten	Kontoeinstellungen			
Mdcc-fun @mdcc	Konto reparieren			

Stand: 02.11.2020

Seite 3 von 6



3. Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern

Kontoeinstellungen	×	Kontoeinstellungen	×	
Mdcc-fun – Kontoeinstellungen		Mdcc-fun – Synchronisierungseinstellungen		
₩ IIIII@mdcc-fun.de		Wenn Sie einmal zahlreiche E-Mails erhalten oder Ihre E-Mails einige Tage nicht abrufen werden die		Wählen Sie den
Benutzername Mustermann123456789@mdcc-fun.de	×	Synchronisierungseinstellungen entsprechend geändert, um Daten und Akkuleistung zu sparen.		Menüpunkt
Kennwort		Derzeit wird synchronisiert: Alle 2 Stunden		einstellungen ändern".
•••••		herunterladen		Anschließend scrollen
Kontoname Mdcc-fun		letzten 3 Monate	\sim	Sie nach unten und
]	Sendet Ihre Nachrichten unter diesem Namen.		wählen
Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern Optionen zum Synchronisieren von Inhalten.		Test		"Erweiterte Postfach-
Konto löschen Entfernt dieses Konto von Ihrem Gerät.	J	Synchronisierungsoptionen E-Mail		
		Ein		
		Erweiterte Postfacheinstellungen Informationen zum Posteingangs- und Postausgangsserver		
Speichern Abbrechen		Fertig Abbrechen		

Stand: 02.11.2020



4. Einstellungen prüfen

Kontoeinstellungen	×		
Mdcc-fun – Synchronisierungseinstellungen Posteingangsserver			
mail.mdcc-fun.de:993:1		Drüfen Sie hitte oh	
Postausgangsserver (SMTP)		folgende Werte eingetragen sind	
mail.mdcc-fun.de:587:1		und korrigieren Sie ggf. die Werte:	
Ausgangsserver erfordert Authentifizierung			
Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden		"Posteingangsserver": "mail.mdcc-fun.de:993:1"	
Benutzername für Ausgangsserver			
Mustermann123456789@mdcc-fun.de		"Postausgangsserver":	
Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, domäne\kevinc		"mail.mdcc-fun.de:587:1"	
Kennwort für Ausgangsserver			
•••••		Setzen Sie alle Haken wie in der	
SSL für eingehende E-Mails erforderlich		Abbildung zu sehen, "Selber Nutzername und	
SSL für ausgehende E-Mails erforderlich		Kennwort": optional.	
Fertig Abbrechen			

Stand: 02.11.2020

Seite 5 von 6

Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Windows 10 Mail



4

DIE KONFIGURATION IST ABGESCHLOSSEN.

Stand: 02.11.2020

MDCC Magdeburg-City-Com GmbH Weitlingstraße 22 39104 Magdeburg Amtsgericht: Stendal HRB 110440 Seite 6 von 6

Tel.: 0391/ 587 4444 Fax: 0391/ 587 4001 E-Mail: service@mdcc.de